GLOCKENROCK

Посмотреть другие выкройки >>>

MATERIAL
Blumiger Baumwollstoff (Hauptteil), 100 cm (bei 140 cm Breite) | Baumwollstoff in Puder (Seiten und Bund), 70 cm (bei 140 cm Breite) | Bügelvlies, Stärke H200, 20 cm (bei 90 cm Breite) | nahtverdeckter Reißverschluss, 25 cm lang | farblich passendes Nähgarn

DAS WICHTIGSTE VORAB
Der Eyecatcher bei diesem Schnitt sind die tiefen Seitentaschen, die durch den unterschiedlichen Stoff wundervoll zur Geltung kommen.

FERTIGE GRÖSSE : 34–44

VORBEREITUNG : Die einzelnen Teile und das Bügelvlies wie im Schnittmuster angegeben zuschneiden und alle Markierungen übernehmen (Vorlage unter www.gu.de/diy/59229). Versäubern Sie die Seiten wie auch die hintere Mitte. Dann noch die linke Seite des Außenbunds mit Bügelvlies bekleben. Wenn nicht anders angegeben, nähen Sie mit Geradstich, Stichlänge 2,5 und 1 cm Nahtzugabe.

01 Legen Sie das Vorder- und Rücktеil rechts auf rechts, und fixieren Sie beide Rockseiten mit Stecknadeln. Schließen Sie die Seitennähte, und bügeln Sie die Nahtzugaben auseinander.

02 Legen Sie einen der äußeren Taschenbeutel rechts auf rechts an die zugehörige seitliche Rundung im Rock. Wichtig ist, dass es der richtige ist. Passen die Markierungen nicht aufeinander, haben Sie vermutlich den linken und rechten Taschenbeutel vertauscht. Stecken Sie die Teile ab, und steppen Sie. Schneiden Sie nach jeweils 2 cm Dreiecke in die Rundung ein, damit sich diese besser formt. Im Anschluss versäubern Sie. Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem zweiten äußeren Taschenbeutel und der zweiten Rockseite.



03 Den äußeren Taschenbeutel nach oben klappen und daran die Nahtzugabe feststecken. Steppen Sie 3 mm neben der bereits genähten Naht in der Rundung. So spitzt das Futter nicht aus der Tasche heraus. Diesen Schritt bei der zweiten Tasche wiederholen.

04 Legen Sie den äußeren Taschenbeutel links auf links auf den Rock. Bügeln Sie die Rundung. Dann fixieren Sie den Taschenbeutel am Rock, indem Sie ihn circa 5 cm unterhalb der Rundung im Nahtschatten der Rockseitennaht mit 3 Stichen an den Rock festnähen. So bleibt das Taschenfutter dort, wo es bleiben soll – in der Tasche.

05 Als Nächstes positionieren Sie den entsprechenden inneren Taschenbeutel rechts auf rechts auf den zugehörigen äußeren Taschenbeutel. Stecken Sie an der Rundung ab, dann steppen und versäubern. Achten Sie beim Positionieren auf die Markierungen. Passen diese nicht aufeinander, haben Sie vermutlich den linken und rechten Taschenbeutel vertauscht.

06 Nun noch die oberen Kanten der Taschenbeutel an der Oberkante des Rocks fixieren: Stecken Sie hierzu den Taschenbeutel am Rock fest, und steppen Sie mit 0,5 cm Nahtzugabe entlang der Oberkante. Et voilà: Die großen Seitentaschen sind nun fertig.

07 Die Falten sind jeweils mit 2 Markierungen im Schnittmuster gekennzeichnet und werden auf der rechten Stoffseite gelegt und genäht. Legen Sie die Falten, wie im Schnittmuster angegeben. Dann feststecken und mit 0,5 cm Abstand zur oberen Rockkante nähen.

08 Bevor Sie weitermachen: Markieren Sie sich unbedingt die vordere Mitte, falls dies noch nicht geschehen ist. Als Vorbereitung für die Rüschen benötigen Sie Hilfsnähte: Diese nähen Sie jeweils 4 und 7 mm neben der Oberkante im Vorderteil mit einem Geradstich, Stichlänge 5. Dabei das Garn an Anfang und Ende nicht vernähen, sondern beide Male einen Fadenrest von circa 10 cm hängen lassen.

09 Platzieren Sie den Rock rechts auf rechts auf dem Außenbund. Achten Sie darauf, dass die Markierungen übereinanderliegen. Der Bund schließt dabei mit dem Rückteil bündig ab. Beide Lagen feststecken, dabei die Strecke, an der gekräuselt wird, frei lassen. Nun wird gekräuselt! Bedienen Sie sich dabei der Hilfsnähte:

10 Ziehen Sie an den Enden der Oberfäden, bis das Vorderteil die Weite des Bundes erreicht hat. Die Strecke feststecken und den kompletten Bund feststeppen. Lieber langsam und auf Höhe der Rüschen nähen, so können Sie diese hübsch positionieren.

11 Beim Innenbund (ohne Bügelvlies!) schlagen Sie an der unteren Kante 1 cm nach innen um und bügeln den Saum. Die andere lange Kante des Innenbunds stecken Sie rechts auf rechts auf die noch offene lange Kante am Außenbund (mit Vlies, bereits am Rock befestigt). Beide Bundteile mit 1 cm Abstand zur Kante feststeppen und die Nahtzugabe in Richtung Innenbund bügeln.

12 Die Rückseite des Rockes mit der rechten Seite nach oben legen. Den nahtverdeckten Reißverschluss öffnen und so an der hinteren Mitte platzieren, dass der Anfangsstopper 1 mm unter der oberen Bundnaht liegt. Die Vorderseite des Reißverschlusses zeigt dabei nach unten zur rechten Stoffseite. Das oben überstehende Stück des Reißverschlusses schieben Sie zur Seite; es wird später in den Bund mit eingenäht. An der Nähmaschine zum Reißverschluss-Nähfuß wechseln.

13 Beginnen Sie mit einer »Fixierungshilfsnaht«: Geradstich, Stichlänge 4, mit 5 mm Nahtzugabe. So können Sie sich besser auf das akkurate Nähen an den Reißverschlusszähnen konzentrieren. Klappen Sie diese nun leicht nach außen, und nähen Sie 2 mm daneben in der Rille entlang bis zum Schieber. Am Ende verriegeln und den Reißverschluss schließen.

14 Positionieren Sie den zweiten Teil des Reißverschlusses auf der gegenüberliegenden Seite. Stecken Sie ihn dort fest und öffnen Sie den Reißverschluss erneut. Nun wieder zuerst eine Fixierungsnaht und dann an den Zähnen entlang nähen. Schließen Sie die restliche Strecke des Rocks vom Saum bis etwa 1 cm über die Naht des Reißverschlusses. Anschließend bügeln Sie die Nahtzugabe auseinander.

15 Klappen Sie den Innenbund rechts auf rechts auf den Außenbund. Dabei liegen die kurzen Seiten des Innenbundes über den entsprechenden Reißverschlussseiten des Außenbundes. Den Bund am Reißverschluss feststecken. Achten Sie darauf, die in Step 8 umgeklappte Kante mit einzunähen. Nun mit 2 mm Abstand zu den Zähnen entlang des Reißverschlusses steppen. Die oberste Ecke der Nahtzugabe schneiden Sie ab, danach wenden Sie den Bund.

16 Den Rock auf links wenden und den Innenbund über die Bundnaht legen, über die der Außenbund mit der Oberkante des Rockes zusammengenäht ist. Dabei umfasst der Bund die untere Bundnaht, der umgeklappte Saum liegt innen. Stecken Sie alles rundherum mit Stecknadeln ab.

17 Nun müssen Sie nur noch den eben gesteckten Bund fixieren. Nähen Sie dazu von außen mit einer Ziernaht über den Nahtschatten. Vorsicht, unten liegen noch die Stecknadeln; diese unbedingt rechtzeitig herausziehen! Schlagen Sie den Saum einmal 1 cm und dann 2 cm nach innen um. Noch ein letztes Mal abstecken und wieder mit einem Zierstich über der Innenkante nähen – höchste Zeit für die Anprobe.